





チュニックワンピース

サイズ：80cm


材料：Wガーゼ生地 106cm巾×70cm
 8コルゴム×8cm
 11m巾ボタン×1個
 ポンポンブレード 50cm




◎+△は前袖ぐり
 ○+△は後ろ袖ぐり
 縫い合わせ手前。



※○の部分
 は縫い代寸法です。
 縫い代をつけて
 裁断して下さい。




3. 前後ヨークと前後見返しの衿ぐりを縫い、後ろあき、衿ぐりに切りこみを入れる。




① 1cm縫う

6. 袖をつける。




型紙の位置に
 ゴムを引っぱりながら
 縫い、ギャザーをよせる


5. 前・後ろスカートにギャザーを入れ、ヨークに縫い合わせる。




8. 裾を2cm幅のミツ折り始末にする。




9. 衿ぐりにポンポンブレードをまつりつけ、後ろ衿ぐりにボタンをつける。




2. 後ろあき用のループを作り、後ろ衿ぐりに仮止めをする。



1. 前後ヨーク、前後見返しの肩を縫い合わせる。



4. 前・後ろヨークを仕上げ、アイロンで整え、衿ぐりにステッチをし、袖ぐり、切替位置を仮止めする



7. 袖下から脇を1cm縫い、ロックミシン又はジグザグミシンをかけた袖口をミツ折り始末にする。

