




おでかけワンピース サイズ 100

材料 Wガーゼー 106 cm幅 × 130 cm

1.1 cm幅ボタン 1個



6 コールゴム 約 8 cm

* ゴムの種類によってギャザー量が変わりますので
ゴムの長さは調節してください。




* 単位 : cm
* ○の部分は縫い代寸法です。
縫い代をつけて裁断して下さい。



- 衿を中表にして縫い、表に返してアイロンで整え、衿を作っておく。
- ループを作り、後ろ身頃に仮止めし、後ろ中心にロックミシンをかけておく。




- 後ろ中心を縫い合わせて後ろ開きを始末し、衿ぐりに押さえステッチをする。



- 衿を衿ぐりに仮止めをする。
- 肩を縫い合わせて2枚一緒にロックミシンをかける。




- 後ろ身頃にゴムを引っ張りながら縫い、ギャザーを寄せる。




- 前後見返しの肩を縫い、ロックミシンをかけ、衿ぐりに重ね合わせて縫い、切り込みを入れる。


ループ × 1 枚
(縫い代は含まれています。このまま裁断して下さい。)



- 袖をつけ、ロックミシンをかける。



- 袖下から脇を縫い合わせてロックミシンをかける。



- 裾を三つ折り始末にする。



- 後ろ中心のループを重ね合わせた位置にボタンをつける。