






















# こども 甚平

サイズ：100cm

材料：Wガーゼ 106cm巾×175cm  
1.5cm巾平ゴム 46cm



※○の部分は縫い代寸法  
です。縫い代をつけて裁断  
して下さい。

※ 縫い代はすべてロックミシン  
又はジグザグミシン始末する。

3、肩あげを縫う。

4、後中心を縫い、ロックミシン  
又はジグザグミシンをかける。

8、衿を作り、衿とひもをつける。

5、袖を作り、用品を  
縫い、袖をつける。

② 袖口を1cmの  
三ツ折り始末。

① 袖下を縫って  
縫い代を割る。

③ 袖口止まり  
から脇スリット止まり  
まで用品を縫う(この時に右脇の  
ひもつけ位置にひもを(おまて)縫う)

⑤ スリットを仕上げます。

7、裾と衿下を三ツ折り  
始末する。

12、ウエストにゴムを入れる。

9、前後の股上を縫い、  
後ウエストにゴム通口を作る。

13、裾を1.5cmの三ツ折り  
始末する。

10、脇を縫う。

11、股下を縫う。