キッズ　サロペットパンツ　（サイズ100）

材料　Wガーゼ 106cm巾 × 120cm
11.7mm巾 両折れバイアステープ × 70cm
10mm巾 金ロ × 4コ

後ろ



前



※見返しは前後衿ぐりと平行に3.5cm巾でつくる。

後ろパンツ



前パンツ



※ ○の中は縫い代です。
何も書いていないところは縫い代1cmをつけて裁断して下さい。

1 前後身頃を中表にして肩糸裏縫い合わせ端ミシンをかける。縫い代は後ろに倒す。
見返しも肩糸裏を縫い合わせ、縫い代は割る。
見返しまわりに端ミシンをかける。





2 身頃と見返しの衿ぐりを縫い合わせる。

3 前立端を2.0cm巾の3つ折りにし、前立ての中に前見返し端がかくれるようにアイロンで整え、見返しを3.0cm巾のステッチで身頃にたたきつける。



4 袖ぐりを裏バイアス始末する。



5 脇を縫い合わせて端ミシンをかける。

6 パンツを作る。
脇と股下を縫い、端ミシンをかける。

7 股上を縫い合わせ端ミシンをかける。

8 裾を3つ折り始末にする。



9 身頃とパンツを縫い合わせ、縫い代は上に折り上げてコバステッチをかける。



10 右身頃に12mm巾のボタンホールをあけ、左身頃に金ロをつける。